

# **CONFIGURAZIONE DELLA PEC IN CLIENS**

### Introduzione

*Cliens Gestione Studio Legale* è dotato di un *Client PEC* che permette di gestire la posta certificata direttamente dall'interno del software, sia per ricevere posta che per inviarla e ovviamente per effettuare i depositi telematici.

E' possibile configurare uno o più indirizzi pec attraverso pochi semplici passaggi.

### **Impostazione dati PEC**

L'*indirizzo PEC* è configurabile dalla *scheda utente*.

Per accedere alla scheda utente cliccare "Studio" e successivamente "Archivio Utenti".



Selezionare l'utente per il quale si vuole procedere alla configurazione dei parametri della PEC.

🖉 Archivio Utenti								
Utenti	Archivio Utenti							
	Nome	Abbr.	Stato	Interno		Cellulare		
Elenco	Supervisore	SUPR	Disponibile (PC: PC8)		2		æ	
Elenco	Aw. Paolino Paperino	PP <			≖		≖	
Visualizza								
Nuovo								



Dalla schermata principale della scheda utente è necessario spostarsi nella sezione "PCT" cliccando sulla relativa linguetta.

Archivio Utenti	- Paolino		
Dati identificati∨i	Preferenze	Altri dati	РСТ
	Preterenze	Aitri dati	

Una volta avuto accesso alla schermata delle impostazioni del *PCT* si può procedere all'inserimento dei dati della *casella PEC*.

I dati che servono sono i classici dati che vengono chiesti da qualsiasi Client di posta elettronica.

E' necessario, quindi, avere a disposizione l'*indirizzo della casella, il nome utente* della stessa (se previsto dal fornitore della casella PEC, altrimenti inserire nuovamente l'indirizzo della casella), *la password*, e i *dati dei protocolli di invio/ricezione(SMTP e IMAP)*.

Se si sta utilizzando una *PEC Giuffrè* è sufficiente cliccare "Imposta parametri per PEC Giuffrè" per inserire i dati dei protocolli di invio/ricezione. Se invece la pec utilizzata è fornita da Aruba basta sostituire le voci "smtps.pec.giuffre.it" e "imaps.pec.giuffre.it" con "smtps.pec.aruba.it" e "imaps.pec.aruba.it".

Alla fine della guida vengono riportati i dati dei principali fornitori di caselle PEC.

Non è inoltre obbligatorio l'inserimento della *password* in fase di configurazione, si può scegliere di non salvarla nella scheda utente e sarà *Cliens* a chiedere di inserirla quando necessario.

— Casella PEC						
Indirizzo PEC	paolino.paperino@pec.giuffre	.it				
Nome Utente	paolino.paperino@pec.giuffre	.it				
Password	*****	(se vuota verrà	i richiesta q	juando ne	cessario)	
Server SMTP	smtps.pec.giuffre.it		Porta	465	(es. 465, 25)	
Server IMAP	imaps.pec.giuffre.it		Porta	993	(es. 993,143)	
✓ Collegamento sicuro SSL						
	Imposta parametri	per PEC Giuffrè	è			

Una volta riempiti tutti i campi è sufficiente cliccare su "Registra" per terminare la procedura.





# Primo avvio del Client PEC di Cliens

Dopo aver effettuato la configurazione dei parametri il *Client PEC* è pronto per l'uso. Cliccare sulla voce "*Casella PEC*" per lanciare l'applicazione, oppure cliccare la voce "*PCT*" nel menu superiore di *Cliens* e nel menu a tendina la voce "*PEC*".



Si aprirà la schermata dalla quale è possibile gestire le PEC.

Se sono state impostate caselle *PEC* su più utenti viene chiesto di specificare l'utente per il quale si vuole utilizzare il *Client PEC*.

Selezionare l'utente desiderato e cliccare "OK".

»	
Scegli una persona dalla lista:	
Supervisore	SUPR 🖻
utente	
Annulla	ОК



Nella pagina principale di gestione della *PEC* cliccare il tasto in alto a destra (*invia/ricevi*) per effettuare lo scaricamento delle *PEC* ricevute all'interno di *Cliens*.

» francesco.paciaroni@	pec.giuffre.it					
			<b></b>			
Inviate Ricevute			-			
DESTINATARIO	OGGETTO		STATO	AGGIORNATO IL 🛦	DATA	
Oggetto:			Stato raccomandata:			
Mittente:			Data ultimo aggiorname	nto:		
bestinatano.						
1				1000		
				🖾 Giu	FFRÈ INFORM	ATICA

La prima volta che viene fatta questa operazione compare un messaggio che chiede se si vogliono scaricare le vecchie mail ricevute.

Cliccare la voce "SI".

Questa casella non è mai s	tata scaricata	a, è possibile	
 scaricare tutti i messaggi ri	icevuti.		
parecchi minuti, inoltre i me	essaggi invia	sere necessari iti non saranno	
presenti.			
Se si decide di ignorarli ve	rranno scario	cati solo i	
messaggi più recenti. Vuoi scaricare tutti i messa	aai ricevuti r	vresenti in	
casella?	iggineevaar	Ji e Senti III	
			1



A questo punto, se è stata inserita la password all'interno della scheda utente, il programma comincia a scaricare le pec all'interno del gestionale, altrimenti viene chiesto di inserire la password della casella PEC e di cliccare "OK"



Non rimane che attendere la fine dello scaricamento dei messaggi.

Fino a che la procedura non è terminata viene visualizzato a video il messaggio "*Controllo casella PEC in corso*"

In basso a destra è possibile visualizzare il totale delle pec da scaricare e quelle scaricate finora.

francesco.paciaroni@pec.giuff	re.it				
					🖬 🖙 🖄
Inviate (1) Ricevute (1)					
DESTINATARIO	OGGETTO		STATO	AGGIORNATO IL 🛓 🛛 🛛	IATA
paolo.dellacostanza@pec.giuffre.it	eccola		ОК	17-11-2011 15:49 -	
Oggetto:			Stato raccomandata:		
Mittente:		Controllo casella PEC in corso	Data ultimo aggiornamento:		
Destinatario:					
				1000	
Elaborazione messaggi ricevuti: 4 di 9	95				RÈ INFORMATICA

Una volta terminata la procedura la casella PEC viene popolata dalle mail scaricate, è quindi possibile visualizzare le mail o scriverne di nuove.



# Parametri caselle PEC

## Configurazione del client di posta ARUBA

- Server di posta in entrata IMAP : imaps.pec.aruba.it
- Server di posta in uscita: smtps.pec.aruba.it
- Autenticarsi al server di posta in uscita (settando l'opportuno parametro) Il server di posta in arrivo **necessita di una connessione protetta** ed utilizza la porta IMAPS (993). E' inoltre necessario utilizzare il colloquio sicuro (SSL) anche per l'invio della posta (SMTPS porta 465).
- Le userid e password sono fornite all'atto della sottoscrizione del contratto.

## Configurazione del client di posta LEGAL MAIL

- Server di posta in entrata IMAP : mbox.cert.legalmail.it
- Server di posta in uscita: sendm.cert.legalmail.it
- Autenticarsi al server di posta in uscita (settando l'opportuno parametro) Il server di posta in arrivo **necessita di una connessione protetta** ed utilizza la porta IMAPS (993). E' inoltre necessario utilizzare il colloquio sicuro (SSL) anche per l'invio della posta (SMTP START-TLS porta 25 oppure SMTPS porta 465 in base al client).
- Le userid e password sono fornite all'atto della sottoscrizione del contratto.

### Configurazione del client di posta NAMIRIAL

- Server di posta in entrata IMAP : imaps.sicurezzapostale.it
- Server di posta in uscita: smtps.sicurezzapostale.it
- Autenticarsi al server di posta in uscita (settando l'opportuno parametro) Il server di posta in arrivo **necessita di una connessione protetta** ed utilizza la porta IMAPS (993). E' inoltre necessario utilizzare il colloquio sicuro (SSL) anche per l'invio della posta (SMTP START-TLS porta 25 oppure SMTPS porta 465 in base al client).
- Le userid e password sono fornite all'atto della sottoscrizione del contratto.